

初期設定手順書（Microsoft Edge用）

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）をご利用いただくには初期設定が必要です。
電子証明書を取得する前に必ず実施してください。

※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の取得・更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。
また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。

最新の動作環境については、BizSTATIONホームページ（<https://bizstation.bk.mufg.jp>）でご案内しております。
必ずホームページでご確認ください（動作環境は断りなく変更する場合がございます）。

目次

以下の順番で実施してください。

・ 留意事項	・・・	2
・ 信頼済みサイトへの登録	・・・	3
・ IEモードの設定	・・・	6

留意事項

BizSTATIONをご利用にあたっての留意事項となりますので、必ずご確認ください。

Microsoft EdgeでBizSTATIONをご利用されるお客さま


- Microsoft Edgeでのご注意事項をご確認ください。
→ホームページの「Windows(Microsoft Edge)でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。
<https://bizstation.bk.mufg.jp/info/211124.html>
 - Microsoft Edgeでは「IEモード」(※)を設定してご利用ください。
→IEモードの設定手順は、「IEモードの設定」(P6)をご参照ください。
- (※) 電子証明書の取得・更新操作のみIEモードまたはInternet Explorerにてご利用ください。
その他の操作については、MicrosoftEdgeでご利用可能です。

信頼済みサイトへの登録


信頼済みサイトへの登録手順は以下の通りです。

手順 1

コントロールパネルを起動し、「ネットワークとインターネット」より、「インターネットオプション」を選択する。




※表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は「インターネットオプション」を選択する。



手順 2

「セキュリティ」のタブを押し (a)、「信頼済みサイト」ゾーンを選択 (b) 後、「保護モードを有効にする (Internet Explorerの再起動が必要) (P)」のチェックが入っていないことを確認し (c)、[サイト(S)] ボタンを押す (d)。



手順 3

「このWebサイトをゾーンに追加する(D)」に「https://bizstation.bk.mufg.jp」を入力し、「追加(A)」ボタンを押す。
同様の手順で「https://web.bizstn.bk.mufg.jp」、「https://bizstn.bk.mufg.jp」、「https://s.bizstn.bk.mufg.jp」も追加する。

信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):
(※) https://bizstation.bk.mufg.jp 追加(A)

Web サイト(W):
削除(B)

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

閉じる(C)

(※)ご利用いただくサービス毎に、以下のURLを追加してください。

必ず追加してください

- BizSTATION 共通
https://bizstation.bk.mufg.jp
https://web.bizstn.bk.mufg.jp
https://bizstn.bk.mufg.jp

ご利用いただくサービス毎に追加してください

- FOREX サービス
http://fbiz-stn.bk.mufg.jp …(注)
https://fbiz-stn.bk.mufg.jp
- 全銀・ANSER 接続 サービス
- 外為 サービス (外為取引通知の利用者のみ)
https://s.bizstn.bk.mufg.jp

(注) FOREX サービスをご利用の場合は、入力前に「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする (S)」の **チェックを外してください**。
また、「http」で始まるため、入力時にお間違えのないようご注意ください。

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

手順 4

「Web サイト (W)」欄に必ず追加する Web サイトとサービス毎に必要なサイトが入っていることを確認のうえ、「閉じる (C)」ボタンを押す。

信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):
追加(A)

Web サイト(W):
削除(B)
https://bizstation.bk.mufg.jp
https://bizstn.bk.mufg.jp
https://web.bizstn.bk.mufg.jp

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)


閉じる(C)

※ [手順 3] で「必ず追加してください」の URL のみを追加した状態

手順 5


※「全銀・ANSER接続サービス」・「外為サービス（外為取引通知）」をご利用の場合のみ設定してください。

「信頼済みサイト」ゾーンを選択していることを確認 (a) 後、「レベルのカスタマイズ (C)」ボタンを押す (b)。

**手順 6**

※「全銀・ANSER接続サービス」・「外為サービス（外為取引通知）」をご利用の場合のみ設定してください。

「ドメイン間でのデータソースのアクセス」を「有効にする」の設定に変更後 [OK] ボタンを押し、インターネットオプションのダイアログ画面の [OK] ボタンを押す。




IEモードの設定

Microsoft Edgeの「IEモード」の設定手順は以下の通りです。


手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「…」より「設定」を選択する。



手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にする。



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合に選択できます。

ON (色がついている状態)にしてください。

手順 3

Microsoft Edgeを再起動してください（再起動しないと設定が反映されません）。

以上で「初期設定」の操作は完了です。

引き続き、BizSTATIONへログインされるお客さまは「電子証明書の取得」を実施してください。

※ 電子証明書の取得については、BizSTATIONホームページ > (ご利用にあたって) 各OS・ブラウザごとの初期設定・留意点 > WindowsのMicrosoft Edgeをご利用の場合 > ■ はじめてご利用されるお客さま/パソコン変更等で電子証明書を再取得されるお客さま > 「電子証明書の取得 Microsoft Edge用」をご確認ください。