

# 初期設定手順書（Microsoft Edge用）

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）をご利用いただくには初期設定が必要です。  
**電子証明書を取得する前に必ず実施してください。**

※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の取得・更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。  
また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。

最新の動作環境については、ホームページでご案内しております。  
必ずホームページでご確認ください（動作環境は断りなく変更する場合がございます）。

## 目次

・ 留意事項	・・・	2
・ 設定の確認	・・・	3

BizSTATIONをご利用にあたっての留意事項となりますので、必ずご確認ください。

### Microsoft EdgeでBizSTATIONをご利用されるお客さま

- Microsoft Edgeでのご注意事項をご確認ください。  
→ ホームページの「Windows（Microsoft Edge）でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。  
[https://bizstation.bk.mufg.jp/info/211124\\_2.html](https://bizstation.bk.mufg.jp/info/211124_2.html)

- 電子証明書の取得・更新には「BizSTATION電子証明書取得用ツール」が必要です。  
→ ホームページの「BizSTATION電子証明書取得用ツール」をご参照ください。  
[https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/info/20220612\\_1.html](https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/info/20220612_1.html)

「BizSTATION電子証明書取得用ツール」がご利用いただけない場合は「IEモード」（※）を設定してご利用ください。

→ IEモードの設定手順は「初期設定手順書（Microsoft Edge（IEモード）用）」（P4）をご参照ください。


（※）電子証明書の取得・更新操作のみIEモードを設定してご利用ください。

## 設定の確認

Microsoft Edgeの設定確認手順は以下の通りです。


### 手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「⋮」より「設定」を選択する。




### 手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」が「既定」であることを確認する。（「許可」になっている場合は「既定」に変更し、ブラウザを再起動してください）



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 

Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

以上で「初期設定」の操作は完了です。

引き続き、BizSTATIONへログインされるお客さまは「電子証明書の取得」を実施してください。

※ 電子証明書の取得については、ホームページ > ログイン > 初めてログインする方はこちら > 設定方法へ >

WindowsにてMicrosoft Edge (Chromium版)をご利用の場合 > 「電子証明書取得手順書 (Microsoft Edge用)」をご確認ください。

# 初期設定手順書（Microsoft Edge（IEモード）用）

本手順は「BizSTATION電子証明書取得用ツール」をご利用いただけない場合のみ、電子証明書の取得前および取得後に実施してください。

## 目次

---

以下の順番で実施してください。

- ・ 信頼済みサイトへの登録 . . . 5
- ・ Internet Explorerモードの有効化（電子証明書取得前に実施してください） . . . 8
- ・ Internet Explorerモードの無効化（電子証明書取得後に実施してください） . . . 9

## 信頼済みサイトへの登録


信頼済みサイトへの登録手順は以下の通りです。

### 手順 1


コントロールパネルを起動し、「ネットワークとインターネット」より、「インターネットオプション」を選択する。



※ 「コントロール パネル」が見つからない場合はタスクバーの検索ボタンより「コントロール」で検索してください。




※ 表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は「インターネットオプション」を選択する。



### 手順 2

「セキュリティ」のタブを押し (a)、「信頼済みサイト」ゾーンを選択 (b) 後、「保護モードを有効にする (Internet Explorerの再起動が必要) (P)」のチェックが入っていないことを確認し (c)、「サイト(S)」ボタンを押す (d)。



※ バージョンによっては「保護モードを有効にする」が表示されないこともあります。

### 手順 3

「このWebサイトをゾーンに追加する (D)」に「<https://bizstation.bk.mufg.jp>」を入力し、[追加 (A)] ボタンを押す。同様の手順で「<https://web.bizstn.bk.mufg.jp>」、「<https://bizstn.bk.mufg.jp>」、「<https://corporate.bk.mufg.jp>」も追加する。

信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

(※)

Web サイト(W):

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

(※)ご利用いただくサービス毎に、以下のURLを追加してください。

**必ず追加してください**

● **BizSTATION共通**

<https://bizstation.bk.mufg.jp>  
<https://web.bizstn.bk.mufg.jp>  
<https://bizstn.bk.mufg.jp>  
<https://corporate.bk.mufg.jp>

ご利用いただくサービス毎に追加してください

● **FOREXサービス**

<http://fbiz-stn.bk.mufg.jp> …(注)  
<https://f1biz-stn.bk.mufg.jp>

● **全銀・ANSER接続サービス**

● **外為サービス (外為取引通知の利用者のみ)**

<https://s.bizstn.bk.mufg.jp>

(注) FOREXサービスをご利用の場合は、入力前に「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする (S)」のチェックを外してください。また、「http」で始まるため、入力時にお間違のないようご注意ください。

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

### 手順 4

「Webサイト (W)」欄に必ず追加するWebサイトとサービス毎に必要なサイトが入っていることを確認のうえ、[閉じる (C)] ボタンを押す。

信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

Web サイト(W):


このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

※ [手順 3]で「必ず追加してください」のURLのみを追加した状態

手順 5

※「全銀・ANSER接続サービス」・「外為サービス（外為取引通知）」をご利用の場合のみ設定してください。


「信頼済みサイト」ゾーンを選択していることを確認 (a) 後、「レベルのカスタマイズ (C)」 ボタンを押す (b)。



手順 6

※「全銀・ANSER接続サービス」・「外為サービス（外為取引通知）」をご利用の場合のみ設定してください。

「ドメイン間でのデータソースのアクセス」を「有効にする」の設定に変更後 [OK] ボタンを押し、インターネットオプションのダイアログ画面の [OK] ボタンを押す。




## Internet Explorerモードの有効化（電子証明書取得前に実施してください）

Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」の有効化手順は以下の通りです。


### 手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「・・・」より「設定」を選択する。



### 手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にする。



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可  
Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、  
選択できます。

ON（色がついている状態）に  
してください。

### 手順 3

Microsoft Edgeを再起動してください（再起動しないと設定が反映されません）。




## Internet Explorerモードの無効化（電子証明書取得後に実施してください）

Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」の無効化手順は以下の通りです。


### 手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「・・・」より「設定」を選択する。



### 手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」を「既定」にする。



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ⓘ  
Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場  
選択できます。

OFF（色がついていない状態）に  
してください。

### 手順 3

Microsoft Edgeを再起動してください（再起動しないと設定が反映されません）。