

電子証明書取得手順書 (Microsoft Edge用)

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）の電子証明書を取得するには、事前に初期設定（信頼済みサイトへの登録およびIEモードの設定）が必要です。

初期設定の内容や手順については、「初期設定手順書」をご参照ください。

- ※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の取得時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。
- ※ 「初期設定手順書」については、BizSTATIONホームページ > （ご利用にあたって）各OS・ブラウザごとの初期設定・留意点 > WindowsのMicrosoft Edge（Chromium版）をご利用の場合 > 「**■**はじめてご利用されるお客さま／パソコン変更等で電子証明書を再取得されるお客さま」をご参照ください。

目次

・ 留意事項	・・・	2
・ 電子証明書の取得	・・・	3

留意事項

BizSTATIONをご利用にあたっての留意事項となりますので、必ずご確認ください。

BizSTATIONをご利用になる全てのお客さま

Microsoft Edge(※)でのご注意事項をご確認ください。

→ホームページの「Windows(Microsoft Edge)でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。

<https://bizstation.bk.mufg.jp/info/211124.html>

(※)電子証明書の取得・更新操作はIEモードまたはInternet Explorerにてご利用ください。

電子証明書の取得

電子証明書の取得手順は以下の通りです。

ICカードを使用した電子証明書の取得手順は「IC手順」をご参照ください。

- ※ BizSTATIONを電子証明書用ICカードを使ってご利用になるには、別途お申し込みが必要です。
- ※ ICカードをご利用の場合は事前にICカードドライバソフト（TrustSigner認証拡張セット）のインストールを行ってください。
- ※ ICカードドライバソフト（TrustSigner認証拡張セット）のインストールについては、BizSTATIONホームページ > (ご利用にあたって) ■セキュリティ > BizSTATION/BizSTATION Lightのセキュリティについて > 電子証明書用ICカード > 「お申し込みからご利用開始まで」をご確認ください。

手順 1 IC手順 1

BizSTATION ホームページにて、[...] - [Internet Explorerモードで再度読み込む]の順に押す。

※[Internet Explorerモードで再度読み込む]が表示されない場合は、「初期設定手順書」をご確認のうえ設定を行ってください。

Internet Explorer モードで再度読み込む

このページは Internet Explorer モードで開かれています

Microsoft Edge では、ほとんどのページがより適切に動作します。セキュリティ上の理由により、このページの閲覧が完了したときにこのモードを終了することをお勧めします。 [詳細情報](#)

次回、このページを Internet Explorer モードで開く

完了

ポップアップが表示される場合がありますので「次回、このページを Internet Explorerモードで開く」を無効にし、完了をクリックします。

アドレスバーの左側のアイコンがIEのアイコンになり、サイトをIEモードで表示できます。

手順 2 IC手順 2

BizSTATION ホームページの「電子証明書取得」ボタンを押す。

電子証明書の取得はこちらから

電子証明書取得

※電子証明書の取得前に事前設定が必要です
くわしくは[こちら](#)

手順 3 IC手順 3

ご契約者番号、利用者ID、初回ログインパスワードを入力し、[ログイン] ボタンを押す。

電子証明書取得用ログイン BizSTATION

ご契約者番号

「サービスご利用のご案内」に記載されている契約者番号

利用者ID

利用申込書にご記入いただいたID

初回ログインパスワード

- 利用申込書にご記入いただいた初回ログインパスワード
- (「サービスご利用のご案内」に記載された**証明書取得用パスワードではありません**)
- 電子証明書の「再発行」の場合は、現在ご利用のログインパスワード
- (パスワード変更された場合は、**最新のログインパスワードです**。また**証明書取得用パスワードではありません**)

※追加した利用者の電子証明書取得の場合は、上記①～③についてサービス管理責任者（または利用者登録の権限をお持ちの利用者）にご確認ください。

ログイン

手順 4 IC手順 4

「Webアクセスの確認」が表示された場合は、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufg.jp」となっていることを確認し、[はい (Y)] ボタンを押す（表示されない場合もあります）。

Web アクセスの確認

この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。

https://bizstn.bk.mufg.jp/biz/dfw/CE/...

ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。

この操作を許可しますか?

はい (Y) いいえ (N)

手順 5

電子証明書保存用ドライバリストが [Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0] であることを確認し、証明書取得用パスワードを入力後、[取得] ボタンを押す。



IC手順 5

電子証明書保存用ドライバリストのプルダウンから [Melco Standard-9 Cryptographic Service Provider] を必ず選択し、証明書取得用パスワードを入力後、[取得] ボタンを押す。



証明書取得用パスワードについて

- サービス管理責任者の場合
当行よりお送りした「サービスご利用のご案内」に掲載されておりますのでご確認ください。
- サービス管理責任者以外の利用者の場合
証明書取得用パスワードは、利用者登録の完了画面に表示されます。利用者登録を実施したサービス管理責任者（または利用者登録の権限をお持ちの利用者）にご確認ください。

手順 6

IC手順 6

「Webアクセスの確認」が表示された場合は、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufig.jp」となっていることを確認し、[はい(Y)] ボタンを押す（表示されない場合もあります）。



手順 7

セキュリティレベルを確認し、[OK] ボタンを押す。



IC手順 7

「PIN入力」が表示されたら、PINを入力し、[OK (Q)] ボタンを押す。



※「取得中」の画面が表示されるまでに、鍵生成中ウィンドウが表示され、自動的に消えます。
「取得中」の画面に変わるまで1〜3分程度時間がかかる場合があります。画面展開されるまでICカードを抜いたりしないよう、ご注意ください。

手順 8**IC手順 8**

「取得中」の画面が表示されるので、そのままお待ち下さい。

**手順 9****IC手順 9**

「Webアクセスの確認」が表示された場合は、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufg.jp」となっていることを確認し、「はい (Y)」ボタンを押す（表示されない場合もあります）。

**IC手順 10**

「PIN入力」が表示されたら、PINを入力し、「OK (O)」ボタンを押す（表示されない場合もあります）。

**手順 10****IC手順 11**

「完了」の画面が表示されたら、「閉じる」ボタンを押す。

**手順 11****IC手順 12**


「ログアウトします。」のポップアップが表示されたら、「OK」 - 「閉じる」の順にボタンを押す。



手順 1 2

IC手順 1 3

右上の [x] ボタンでブラウザのウィンドウを全て閉じる。



以上で「電子証明書の取得」の操作は完了です。

引き続き、BizSTATIONへログインされるお客さまは「ワンタイムパスワード機器の登録※」を実施してください。

※ ワンタイムパスワード機器の登録については、BizSTATIONホームページ > (ご利用にあたって) 各OS・ブラウザごとの初期設定・留意点 > WindowsのMicrosoft Edge (Chromium版) をご利用の場合 > **■ワンタイムパスワード機器の登録をされるお客さま**をご確認ください。