

電子証明書更新手順書（Microsoft Edge用）

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）の電子証明書を更新するには初期設定（信頼済みサイトへの登録およびIEモードの設定）が必要です。

初期設定の内容や手順については、「初期設定手順書」をご参照ください。

- ※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。
- ※ 「初期設定手順書」については、BizSTATIONホームページ > （ご利用にあたって）各OS・ブラウザごとの初期設定・留意点 > WindowsのMicrosoft Edge（Chromium版）をご利用の場合 > 「■はじめてご利用されるお客さま／パソコン変更等で電子証明書を再取得されるお客さま」をご参照ください。

目次

・ 留意事項	・・・	2
・ 電子証明書の更新	・・・	3

注意事項

BizSTATIONをご利用にあたっての注意事項となりますので、必ずご確認ください。

BizSTATIONをご利用になる全てのお客さま

Microsoft Edge(※)での注意事項をご確認ください。

→ホームページの「Windows(Microsoft Edge)でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。

<https://bizstation.bk.mufg.jp/info/211124.html>

(※)電子証明書の取得・更新操作はIEモードまたはInternet Explorerにてご利用ください。

電子証明書の更新

電子証明書の更新手順は以下の通りです。

ICカードを使用した電子証明書の更新手順は「IC手順」をご参照ください。


- ※ BizSTATIONを電子証明書用ICカードを使ってご利用になるには、別途お申し込みが必要です。
- ※ ICカードをご利用の場合は事前にICカードドライバソフト（TrustSigner認証拡張セット）のインストールを行ってください。
- ※ ICカードドライバソフト（TrustSigner認証拡張セット）のインストールについては、BizSTATIONホームページ > （ご利用にあたって） ■セキュリティ > BizSTATION／BizSTATION Lightのセキュリティについて > 電子証明書用ICカード > 「お申し込みからご利用開始まで」をご確認ください。

手順 1

IC手順 1

BizSTATION ホームページにて、[...] – [Internet Explorerモードで再度読み込む]の順に押す。

※[Internet Explorerモードで再度読み込む]が表示されない場合は、「初期設定手順書」をご確認のうえ設定を行ってください。



Internet Explorer モードで再度読み込む

このページは Internet Explorer モードで開かれています

Microsoft Edge では、ほとんどのページがより適切に動作します。セキュリティ上の理由により、このページの閲覧が完了した直ぐにこのモードを終了することをお勧めします。詳細情報

次回、このページを Internet Explorer モードで開く

完了


ポップアップが表示される場合がありますので「次回、このページを Internet Explorerモードで開く」を無効にし、完了をクリックします。

アドレスバーの左側のアイコンがIEのアイコンになり、サイトをIEモードで表示できます。

手順 2

IC手順 2

BizSTATION ログイン後のお知らせにある電子証明書の更新リンクを押す。



BizSTATION

円預金サービス

- 振込・振替、口座照会
- 税金・各種料金の払込
- 振込送金相戻し・訂正
- 総合/給与振込サービス
- 取引通知
- 口座振替
- 振込入金メール通知サービス

BizSTATIONに関するお知らせ

※電子証明書の更新をお願いします。

※電子証明書が有効期限切れの場合は、更新が必要です。

※お申し込みを済ませたICカードをご利用いただけます。

※利用履歴等の詳細Webページが利用できます。

※未読のセキュリティメッセージが4件あります。

手順 3

IC手順 3

「Webアクセスの確認」が表示されたら、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufig.jp」となっている事を確認後、[はい (Y)] ボタンを押す（表示されない場合もあります）。



Web アクセスの確認

この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。

https://bizstn.bk.mufig.jp/biz/dfw/CEF


ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。

この操作を許可しますか?

はい (Y) いいえ (N)


手順 4

電子証明書保存用ドライバリストが
[Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0] であることを確認後、[更新] ボタンを押す。



IC手順 4

電子証明書保存用ドライバリストのプルダウンから
[Melco Standard-9 Cryptographic Service Provider] を必ず選択し、[更新] ボタンを押す。



手順 5

IC手順 5

「Webアクセスの確認」が表示されたら、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufug.jp」となっている事を確認後、
[はい (Y)] ボタンを押す。



手順 6

セキュリティレベルを確認し、[OK] ボタンを押す。



IC手順 6

「PIN入力」が表示されたら、PINを入力し、[OK (O)] ボタンを押す。




※ 「更新中」の画面が表示されるまでに、鍵生成中ウィンドウが表示され、自動的に消えます。
「更新中」の画面に変わるまで1~3分程度時間が掛かる場合があります。画面展開されるまでICカードを抜いたりしないよう、ご注意ください。

手順 7

IC手順 7

「更新中」の画面が表示されるので、そのままお待ち下さい。




手順 8**IC手順 8**


「Webアクセスの確認」が表示されたら、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufg.jp」となっている事を確認後、「はい (Y)」 ボタンを押す。

**IC手順 9**


「PIN入力」が表示されたら、PINを入力し、「OK (O)」 ボタンを押す（表示されない場合もあります）。

**手順 9****IC手順 10**

「完了」の画面が表示されたら、「ログアウト」 ボタンを押す。

**手順 10****IC手順 11**

「ログアウトします。」の画面が表示されたら、「OK」 – 「閉じる」の順にボタンを押す。

**手順 11****IC手順 12**

右上の [×] ボタンでブラウザのウィンドウを全て閉じる。



続いて、トップページの更新のお知らせが消えていることをご確認ください。

手順 12**IC手順 13**

新たにブラウザを開き、BizSTATION ホームページの [(円預金サービス) ログイン] ボタンを押す。



手順 1 3

IC手順 1 4


契約者番号・利用者IDをご確認のうえ、更新後の新しい電子証明書を選択し、[OK] ボタンを押す。



手順 1 4


【Windows10の場合】

Windowsセキュリティのダイアログが表示されたら、[許可] ボタンを押す。




【Windows8.1の場合】

Windowsセキュリティのダイアログが表示されたら、[OK] ボタンを押す。



IC手順 1 5


PIN入力が表示されたら、PINを入力し、[OK (O)] ボタンを押す。



手順 1 5

IC手順 1 6


表示されているご契約者番号、利用者IDを確認し、今お使いのログインパスワードを入力後、[ログイン] ボタンを押す。



手順 1 6

IC手順 1 7

ワンタイムパスワードを入力し、[ワンタイムパスワード認証] ボタンを押す。



手順 1 7

IC手順 1 8

ログイン後に、トップページの更新のお知らせが消えていることを確認する。



[こんなときは]

万が一更新のお知らせが消えていない場合は、更新前の古い電子証明書でログインされている可能性がありますので、再度ブラウザを閉じて最新の電子証明書でログインしてください。

以上で「電子証明書の更新」の操作は完了です。
BizSTATIONへログインする際は、引き続き、更新後の新しい電子証明書でログインしてください。