

電子証明書更新手順書 (Internet Explorer用)

BizSTATION/BizSTATION Light (以降、BizSTATION) の電子証明書を更新するには事前設定が必要です。
事前設定の内容や手順については、「事前設定手順書」をご参照ください。

※事前設定を行っていない環境では、電子証明書の更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。
また、事前設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。

事前設定早見表

BizSTATIONのご利用には以下の事前設定が必要です。
事前設定の内容や手順については、「事前設定手順書」をご参照ください。

	TLS1.2 の有効化	信頼済みサイト への登録
Windows10	○	○
Windows8.1	○	○

[○] 設定が必要

目次

● ご留意事項	・・・・・・・・	2
・ BizSTATIONをご利用になる全てのお客さま	・・・・・・・・	2
・ Windows10でBizSTATIONをご利用されるお客さま	・・・・・・・・	2
・ Windows8.1でBizSTATIONをご利用されるお客さま	・・・・・・・・	2
● 電子証明書の更新	・・・・・・・・	3
・ 電子証明書の更新手順	・・・・・・・・	3

ご注意事項


BizSTATIONをご利用にあたってのご注意事項となりますので、必ずご確認ください。

BizSTATIONをご利用になる全てのお客さま

- Internet Explorerの通信暗号化方式は、「TLS1.2」を有効にしてご利用ください。
→TLS1.2の有効化手順は、事前設定手順書の「TLS1.2の有効化」(P3)をご参照ください。
※BizSTATIONでは2016年3月以降、順次「SSL3.0」「TLS1.0」「TLS1.1」の通信を無効化しております。
「TLS1.2」を有効にしていない場合、BizSTATIONへログインできません。
- 信頼済みサイトへの登録を行ってください。
→信頼済みサイトの登録手順は、事前設定手順書の「信頼済みサイトへの登録」(P4)をご参照ください。

Windows10でBizSTATIONをご利用されるお客さま

- Microsoft Edgeでは、BizSTATIONをご利用いただけません。
必ずInternet Explorer、もしくはFirefoxESRをご利用ください。



Windows8.1でBizSTATIONをご利用されるお客さま

- モダンユーザーインターフェイス (ModernUI) 版のInternet Explorerでは、BizSTATIONをご利用いただけません。
必ずデスクトップユーザーインターフェイス (デスクトップUI) 版のInternet Explorer、もしくはFirefoxESRをご利用ください。



電子証明書の更新

電子証明書の更新手順は以下の通りです。

ICカードを使用した電子証明書の更新手順は「IC手順」をご参照ください。

※BizSTATIONを電子証明書用ICカードを使ってご利用になるには、別途お申し込みが必要です。

※ICカードをご利用の場合は事前にICカードドライバソフト(TrustSigner認証拡張セット)のインストールを行ってください。

※ICカードドライバソフト(TrustSigner認証拡張セット)のインストールについては、BizSTATIONホームページ>セキュリティ> BizSTATION/BizSTATION Lightのセキュリティについて>電子証明書用ICカード>お申し込みからご利用開始まで をご確認ください。


電子証明書の更新手順

●電子証明書の更新操作を行う前に、必要な事前設定が完了しているか「事前設定手順書」でご確認ください。

手順 1

IC手順 1

BizSTATION ログイン後のお知らせにある電子証明書の更新リンクを押す。



手順 2

IC手順 2

Webアクセスの確認が表示されたら、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufg.jp」となっている事を確認後、[はい(Y)] ボタンを押す(表示されない場合もあります)。



手順 3

電子証明書保存用ドライバリストが [Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0] であることを確認後、[更新] ボタンを押す。



IC手順 3

電子証明書保存用ドライバリストのプルダウンから [Melco Standard-9 Cryptographic Service Provider] を必ず選択し、[更新] ボタンを押す。



手順 4

IC手順 4

Webアクセスの確認が表示されたら、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufg.jp」となっている事を確認後、[はい(Y)] ボタンを押す。




手順 5

セキュリティレベルを確認し、[OK] ボタンを押す。



IC手順 5

PIN入力が表示されたら、PINを入力し、[OK (O)] ボタンを押す。




※ [更新中]画面が表示されるまでに、鍵生成中ウィンドウが表示され、自動的に消えます。
 [取得中]画面に変わるまで1分~3分程度時間が掛かる場合があります。画面展開されるまでICカードを抜いたりしないよう、ご注意ください。

手順 6

IC手順 6

[更新中] 画面が表示される (そのままお待ち下さい)。



手順 7

IC手順 7

Webアクセスの確認が表示されたら、ドメイン部分が「bizstn.bk.mufg.jp」となっている事を確認後、[はい (Y)] ボタンを押す。



IC手順 8

PIN入力が表示されたら、PINを入力し、[OK (O)] ボタンを押す (表示されない場合もあります)。



手順 8

IC手順 9

完了画面が表示されたら、[ログアウト] ボタンを押す。



手順 9

IC手順 10

以下の画面が表示されたら、[OK] - [閉じる] ボタンの順に押す。



手順 10

IC手順 11

ブラウザのウィンドウを右上の[×]ボタンで全て閉じる。

