

# 初期設定手順書（Firefox用）

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）をご利用いただくには初期設定が必要です。  
**電子証明書を取得する前に必ず実施してください。**

※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の取得・更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。  
また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。

最新の動作環境については、ホームページでご案内しております。  
必ずホームページでご確認ください（動作環境は断りなく変更する場合がございます）。

## 目次

以下の順番で実施してください。

- |                     |     |   |
|---------------------|-----|---|
| ・ 留意事項              | ・・・ | 2 |
| ・ 設定の変更             | ・・・ | 3 |
| ・ ルート証明書のインストール     | ・・・ | 4 |
| ・ インストールしたルート証明書の確認 | ・・・ | 8 |

（2024年9月26日版）

BizSTATIONをご利用にあたっての留意事項となりますので、必ずご確認ください。

### FirefoxでBizSTATIONをご利用されるお客さま

- Firefoxでのご注意事項をご確認ください。
  - ホームページの「Windows（Firefox）でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。  
[https://bizstation.bk.mufg.jp/info/110606\\_2.html](https://bizstation.bk.mufg.jp/info/110606_2.html)
- 電子証明書の取得・更新には「BizSTATION電子証明書取得用ツール」が必要です。
  - ホームページの「BizSTATION電子証明書取得用ツール」をご参照ください。  
[https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/info/20220612\\_1.html](https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/info/20220612_1.html)

「BizSTATION電子証明書取得用ツール」がご利用いただけない場合は、Microsoft Edgeの「IEモード」をご利用ください。  
Microsoft Edgeで取得・更新した電子証明書はFirefoxでもご利用いただけます。

- Microsoft Edgeの初期設定、および証明書取得・更新の手順は、  
ホームページ > ログイン > 初めてログインする方はこちら > 設定方法へ >  
「WindowsにてMicrosoft Edge（Chromium版）／Google Chromeをご利用の場合」をご参照ください。

## 設定の変更

設定の変更手順は以下の通りです。

※ ブラウザの初期設定は、サイトのログイン情報（パスワード等の情報）をブラウザに記憶するようになっています。  
他の方にパスワードが知られてしまう可能性が高まりますので、「パスワードの保存を尋ねる」のチェックを必ず外してください。

### 手順 1



「≡」－「設定」の順に押す。


### 手順 2

「プライバシーとセキュリティ」を選択し、  
「パスワードの保存を尋ねる(A)」のチェックを外す。



### 手順 3

設定タブの [×] ボタンを押して画面を閉じる。



< 続けてルート証明書のインストールを行ってください >

## ルート証明書のインストール

ルート証明書のインストール手順は以下の通りです。

### 手順 1

ホームページより「初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法」画面を開く。



① ホームページの  
[ログイン] ボタンを押す。



② [初めてログインする  
方はこちら] を押す。



③ [設定方法へ] ボタンを押す。

### 手順 2

「初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法」画面の「Windows にて Firefox(ESR)をご利用の場合」にある「ルート証明書Firefox用」を押す。



### 手順 3

「BizSTATIONCA.crt」のダウンロードが完了したことを確認する。



### 【こんなときは】

保存先が分からない場合は、下記の手順に沿ってご確認ください。

「≡」 - 「設定」の順に押す。



保存場所をご確認ください。



### 手順 4

「≡」 - 「設定」の順に押す。



## 手順 5

「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「証明書を表示 (C)」ボタンを押す。




## 手順 6

「認証局証明書」を選択し、「インポート (M)」ボタンを押す。




## 手順 7

手順3でダウンロードした「BizSTATIONCA.crt」を選択し、「開く (O)」ボタンを押す。



## 手順 8

「証明書のインポート」の画面が表示されたら、「証明書を表示」ボタンを押す。




## 手順 9

「Certificate for BizSTATION Root CA」の画面が表示されたら、「フィンガープリント」にある SHA-1 の部分が「E9:44:53:0D:CA:90:40:1F:E0:A0:B8:41:8D:CD:74:40:A3:D3:90:D9」と表示されているか確認し、この画面を閉じる。



## 手順10

証明書のインポート画面の「この認証局によるメールユーザーの識別を信頼する」にチェックを入れ、[OK] ボタンを押す。



### 【ご注意】

手順9 で一文字でも間違っていた場合は、[キャンセル] ボタンを押してインストールを中断してください。

< 続けてルート証明書が正しくインストールされているかの確認を行ってください >

## インストールしたルート証明書の確認

インストールしたルート証明書の確認手順は以下の通りです。

### 手順 1

「≡」－「設定」の順に押す。



### 手順 2

「プライバシーとセキュリティ」を選択し、証明書にある [証明書を表示 (C)] ボタンを押す。






### 手順 3

「認証局証明書」を押し、証明書名と発行者名の「MUFG Bank, Ltd.」を選択する。  
「BizSTATION Root CA - G4」が表示されていることを確認する。



### 手順 4

設定タブの [×] ボタンを押して画面を閉じる。



以上で「初期設定」の操作は完了です。

引き続き、BizSTATIONへログインされるお客さまは「電子証明書の取得」を実施してください。

※ 電子証明書の取得については、ホームページ > ログイン > 初めてログインする方はこちら > 設定方法へ > Windows にて Firefox(ESR)をご利用の場合 > 「電子証明書取得手順書 (Firefox用)」をご確認ください。