

初期設定手順書（Firefox用）

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）をご利用いただくには初期設定が必要です。

電子証明書を取得する前に必ず実施してください。

※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の取得・更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。

最新の動作環境については、ホームページでご案内しております。
必ずホームページでご確認ください（動作環境は断りなく変更する場合がございます）。

目次

以下の順番で実施してください。

・ 留意事項	・・・	2
・ 設定の変更	・・・	3
・ ルート証明書のインストール	・・・	4
・ インストールしたルート証明書の確認	・・・	8

（2022年6月12日版）

BizSTATIONをご利用にあたっての留意事項となりますので、必ずご確認ください。

FirefoxでBizSTATIONをご利用されるお客さま

- Firefoxでのご注意事項をご確認ください。
→ ホームページの「Windows（Firefox）でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。
https://bizstation.bk.mufg.jp/info/110606_2.html
- 電子証明書の取得・更新には「BizSTATION電子証明書取得用ツール」が必要です。
→ ホームページの「BizSTATION電子証明書取得用ツール」をご参照ください。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/info/20220612_1.html

「BizSTATION電子証明書取得用ツール」がご利用いただけない場合は、Microsoft Edgeの「IEモード」をご利用ください。
Microsoft Edgeで取得・更新した電子証明書はFirefoxでもご利用いただけます。

- Microsoft Edgeの初期設定、および証明書取得・更新の手順は、
ホームページ > ログイン > 初めてログインする方はこちら > 設定方法へ >
「WindowsにてMicrosoft Edge（Chromium版）をご利用の場合」をご参照ください。

設定の変更

設定の変更手順は以下の通りです。

※ ブラウザの初期設定は、サイトのログイン情報（パスワード等の情報）をブラウザに記憶するようになっています。他の方にパスワードを知られてしまう可能性が高まりますので、「ウェブサイトのログイン情報とパスワードを保存する」のチェックを必ず外してください。


手順 1



「≡」－「設定」の順に押す。


手順 2

「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「ウェブサイトのログイン情報とパスワードを保存する (R)」のチェックを外す。



手順 3

設定タブの [×] ボタンを押して画面を閉じる。



< 続けてルート証明書のインストールを行ってください >

ルート証明書のインストール

ルート証明書のインストール手順は以下の通りです。

手順 1

ホームページより「初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法」画面を開く。



① ホームページの
[ログイン] ボタンを押す。



② [初めてログインする
方はこちら] を押す。



③ [設定方法へ] ボタンを押す。


手順 2

「初めてご利用の方・パソコン変更時の設定方法」画面の「Windows にて Firefox(ESR)をご利用の場合」にある「ルート証明書Firefox用」を押す。




手順 3

「BizSTATIONCA.crtを開く」の画面が表示されたら、「ファイルを保存」ボタンを押す。



手順 4

ファイルの保存先を選択し、「保存 (S)」ボタンを押す。
※ 保存先は任意で変更することが可能です。



[こんなときは]

保存先の選択画面が表示されない場合は、下記の手順に沿って保存先をご確認ください。

「≡」 - 「設定」の順に押す。



保存場所をご確認ください。



手順 5

「≡」 - 「設定」の順に押す。



手順 6

「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「証明書を表示 (C)」ボタンを押す。




手順 7

「認証局証明書」を選択し、「インポート (M)」ボタンを押す。



手順 8

手順 4 で保存したファイルを選択し、「開く (O)」ボタンを押す。



手順 9

「証明書のインポート」の画面が表示されたら、「証明書を表示」ボタンを押す。



手順10

「Certificate for BizSTATION Root CA」の画面が表示されたら、「フィンガープリント」にある SHA-1 の部分が「E9:44:53:0D:CA:90:40:1F:E0:A0:B8:41:8D:CD:74:40:A3:D3:90:D9」と表示されているか確認し、この画面を閉じる。



手順11

証明書のインポート画面の「この認証局によるメールユーザーの識別を信頼する」にチェックを入れ、[OK] ボタンを押す。



【ご注意】

手順10 で一文字でも間違っていた場合は、[キャンセル] ボタンを押してインストールを中断してください。

< 続けてルート証明書が正しくインストールされているかの確認を行ってください >

インストールしたルート証明書の確認

インストールしたルート証明書の確認手順は以下の通りです。

手順 1

「≡」－「設定」の順に押す。



手順 2

「プライバシーとセキュリティ」を選択し、証明書にある [証明書を表示 (C)] ボタンを押す。




手順 3

「認証局証明書」を押し、証明書名と発行者名の「MUFG Bank, Ltd.」を選択する。
「BizSTATION Root CA - G4」が表示されていることを確認する。



手順 4

設定タブの [×] ボタンを押して画面を閉じる。



以上で「初期設定」の操作は完了です。

引き続き、BizSTATIONへログインされるお客さまは「電子証明書の取得」を実施してください。

※ 電子証明書の取得については、ホームページ > ログイン > 初めてログインする方はこちら > 設定方法へ > Windows にて Firefox(ESR)をご利用の場合 > 「電子証明書取得手順書 (Firefox用)」をご確認ください。